



SpoolMaster®

Installation von PTFs und Hotfixes für SpoolMaster 5.1

1. Stellen Sie die **PTF-Datei** (SPTpphhs.SAVF, wobei pp für die Nummer des PTFs, hh für die Nummer des Hotfixes und s für die Sprache steht) **in das Verzeichnis SOFTWARE des SpoolMaster** Verzeichnisses (default also: /SPM/SOFTWARE)
2. Rufen Sie die Installation auf mittels: **GO SPM / 10 / 4**
3. Geben Sie bei folgendem Schirm die **kombinierte Nummer von PTF und Hotfix** an, also z. B. 0100 für PTF 1:

```
SpoolMaster PTF installieren (LODPTFSPM)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

PTF Nummer . . . . . 100          0000-9999
Einheit . . . . . *IFS          *IFS, *SAVF

                                     Ende

F3=Verlassen   F4=Bedienerf.   F5=Aktualisieren   F12=Abbrechen
F13=Verwendung der Anzeige   F24=Weitere Tasten
```

4. **Während der Installation müssen die SpoolMaster-Jobs beendet werden.** Dies erfolgt automatisch (ENDSPM *ALL). Wurde die Beendigung nicht rechtzeitig abgeschlossen, fragt das System nach, ob die Beendigung erneut versucht werden soll. Bestätigen Sie eine derartige Meldung mit „R“, bzw. prüfen Sie gegebenenfalls, warum die Jobs nicht beendet werden können (z. B.: sehr große Spool-Datei wird gerade verarbeitet)
5. Nach erfolgreicher PTF-Installation wird gefragt, ob die SpoolMaster Jobs für alle Drucker, die in der Startliste eingetragen sind, gestartet werden sollen (**STRSPM *LIST**). Sollten manche Drucker nicht in der Startliste eingetragen sein, müssen diese händisch gestartet werden.

6. Die Meldung INS0020 „PTF nnnn wurde erfolgreich installiert“ erscheint. Auf manchen Systemen wird stattdessen nach dem Schritt 5 der Job, von dem aus Sie die Installation aufgerufen haben, beendet. In diesem Fall wurde die Installation ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.